

Liste du matériel nécessaire

15.06.2022

1. Signification

Il est indispensable que le système réponde aux exigences demandées ci-dessous pour assurer le fonctionnement des logiciels pour la construction d'escaliers (LCE) de **CS**. L'évolution de la technique, en perpétuel changement peut tout de même causer des incidents fonctionnels. Si dans un tel cas, **CS** est obligé de faire des modifications au logiciel pour rétablir le fonctionnement, un retard de livraison sera possible. Toute annulation, changement, responsabilisation ou une quelconque possibilité de retenir un paiement sont exclus pour une telle cause.

Le client est responsable de le maintien des exigences de l'équipement du système telles que listées sous les points 2.x.

2. Matériel nécessaire

2.1. Hardware

	minimum	recommandé
Ordinateur compatible IBM avec processeur	Intel i3, AMD Phenom II X4	Intel i7, AMD Ryzen 7
Mémoire vive (RAM)	2 GO	4 GO ou plus

- 2 GB d'espace libre sur le disque dur, il faut compter aussi environ 2 MB supplémentaire pour chaque construction d'escalier créée
- Moyen pour l'installation (clé USB, réseau, DVD)
- Carte graphique VGA avec une résolution minimal de 1024 x 768
- Souris installée avec son pilote. Une souris avec fonction défilement est recommandée.
- Pour pouvoir utiliser les logiciels, une clé de protection USB est nécessaire.

Les clés de protection dont la référence se termine par « B » (p.ex. USB11021404B) doivent être utilisées avec une interface de type USB 2.0

Les clés de protection dont la référence se termine par « C » (p.ex. USB13111897C) peuvent être utilisées avec une interface de type USB 2.0 ou USB 3.0.

Les nouvelles commandes de licence sont livrées avec une clé de protection de type « C »

Si votre PC ne dispose pas d'une interface 2.0 et si vous avez jusqu'à présent utilisé une clé de protection de type "B", un échange de clé vers une clé de type "C" sera nécessaire. Cet échange est payant.

Pour l'organisation des échanges, veuillez contacter le département Service de Compass Software via le site web suivant: service.compass-software.de

- Les unités périphériques (imprimante, traceur) requièrent également des interfaces respectives

2.2. Software

Si vous utilisiez une clé de protection se terminant par « B » et si vous souhaitez utiliser Windows actuel un échange de clé vers une clé de type « C » est nécessaire. La clé de type « C » utilise un type de pilote accepté par les Windows actuels.

Pour l'organisation des échanges, veuillez contacter le département Service de Compass Software via le site web suivant: service.compass-software.de.

Les nouvelles commandes de licence sont livrées avec une clé de protection de type « C »

Systèmes d'exploitation pour une licence place séparée

- Windows 10 actuel, Pro/Enterprise
- Windows 11 actuel, Pro/Enterprise

Systèmes d'exploitation pour une licence en réseau

- Windows Server 2019, 2022
- Windows 10 actuel, Pro/Enterprise
- Windows 11 actuel, Pro/Enterprise

Autres conditions pour une licence en réseau:

- Le taux de transfert dans le réseau doit être 100 Mbit/s au moins.
- Le réseau doit être applicable à TCP/IP
- Avec l'emploi de la commande „ping“ tous les ordinateurs doivent être accessibles
- DCOM doit être installé et branché sur tous les ordinateurs
- Des connaissances de base de l'administration de réseau sont indispensables. Surtout important pour la configuration du système.

Avec l'outil « dcomcnfg.exe » il est possible de vérifier l'activation de DCOM. DCOM est installé en standard. Vous accédez à la configuration DCOM via « démarrer/exécuter/ouvrir dcomcnfg.exe »

2.3 Matériel nécessaire (suivant l'équipement du logiciel):

- Pour tracer des gabarits 1:1 sous Windows, veuillez nous contacter pour une liste des appareils recommandés : service.compass-software.de
- Pour d'autres, voir des traceurs plus anciens ou des traceurs à papier infini en combinaison avec un nouvel hardware, software ou système opératif, des problèmes de toute envergure sont possibles.
- Pour des sorties d'impression A4 / A3, des pilotes Windows sont nécessaires.

Pour questions ou informations concernant le matériel informatique veuillez contacter notre service technique via le site web **service.compass-software.de**

Compass Software GmbH
Steinhammerstr. 140 A
D-44379 Dortmund

Tel: +49 (0) 231 98 12 90 – 0
Fax: + 49 (0) 231 98 12 90 – 10
Web: www.compass-software.de
Mail: mail@compass-software.de